Большой **бюст**



Лето — сезон глубоких вырезов и больших декольте. И казалось бы, что может быть прекраснее пышного бюста?! Однако тем, у кого чашечки размера D, E, F и т.д., топы и платья часто тянут в груди. Здесь мы рассказываем, как этого избежать, просто изменив выкройку.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

При размере чашечек D и больше советуем определять размер выкройки не по обхвату груди, как это делается обычно, а взять выкройку на размер меньше и в соответствии с индивидуальными мерками изменить выкройку переда.

Сначала увеличим выкройку в ширину...

● На выкройке переда/полочки разметьте корректировочные линии, как показано на рис. 1. Выкройку по этим линиям разрежьте и часть с проймой, придерживая ее у плечевого среза, отведите в сторону так, чтобы вертикальные срезы разошлись на необходимое количество сантиметров. Плечевой срез от горловины до проймы выровняйте. Разметьте новую линию бокового шва (2), для моделей с боковыми вытачками груди вытачку на выкройке заложите. В результате изменений длина бокового среза переда/полочки немного увеличилась. Измерьте длину боковых срезов переда и спинки и нивелируйте разницу: наполовину — за счет проймы спинки, наполовину — за счет проймы переда/полочки.

● Для моделей с рельефным швом части выкройки на участке от проймы склейте согласно контрольным цифрам и затем разметьте корректировочные линии, как показано на рис. 3. Затем выкройку по этим линиям разрежьте. Часть с проймой, придерживая у плечевого среза, отведите в сторону так, чтобы вертикальные срезы разошлись на необходимое количество сантиметров, и наклейте на лист бумаги. Разметьте новую линию рельефного шва (4) и боковую часть по ней отрежьте. Боковую часть снова разрежьте по корректировочной линии от бокового среза до линии рельефного шва и, совместив первоначальные срезы, деталь склейте. Разметьте новую линию бокового шва (5).

... затем в длину

● Для моделей с боковыми вытачками груди разметьте под прямым углом от линии середины переда до вытачки линию (6). Выкройку по этой линии разрежьте и части раздвиньте, увеличив длину на необходимое количество сантиметров. Подклейте полосу бумаги, как показано на рис. 7, и разметьте новую вытачку.

● Для моделей с вертикальными вытачками груди вычертите две корректировочные линии, как показано на рис. 8. Выкройку разрежьте по горизонтальной линии от линии середины переда, не доходя до бокового среза, а также по вертикальной линии посредине вытачки — снизу вверх, не доходя до ее вершины. По горизонтали от линии середины до вершины вытачки равномерно прибавьте нужное количество сантиметров и затем сведите этот промежуток к боковому срезу на нет (9).

● Для моделей с рельефными швами на обеих частях выкройки переда/полочки разметьте на уровне высшей точки груди (= высота груди) по корректировочной линии (10). На средней части выкройки по ней равномерно прибавьте необходимое количество сантиметров. Боковую часть по размеченной линии разрежьте со стороны рельефного шва, не доходя до бокового среза, и раздвиньте полученные части на такое же количество сантиметров. В данном случае длина бокового шва не меняется (11).



КОРРЕКТИРОВКА ВЫКРОЙКИ ШАГ ЗА ШАГОМ:



© 2007 Издательство “Энне Бурда ГмбХ и К°”, Ам Кестендамм 2, 77652 Оффенбург, ФРГ. Все модели охраняются авторским правом, запрещающим их производство на продажу. © Издательский дом “Бурда”. Перевод с немецкого языка, 2006.