Длинная **талия**

В этом сезоне ультрамодны приталенные жакеты и платья, но они должны идеально сидеть. А что делать, если талия не на месте? Конечно же изменить выкройку!

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Выкройки burda независимо от размера (34, 36, 38 и т.д.) рассчитаны на рост 168 см и стандартные пропорции фигуры. Если эти пропорции нарушены, например талия слишком короткая или длинная, то одежда будет сидеть плохо. Поэтому тщательно снимите свои мерки и внимательно сравните их с данными в Таблице размеров burda, обратив особое внимание на мерку «Длина спины». Если ваша мерка не совпадает с приведенной в таблице, то надо обязательно скорректировать выкройку на соответствующее число сантиметров.

Как вернуть талию на положенное место

Прибавить 1,5 см или больше:

● На бумажных выкройках переда/полочки и спинки вычертить 2 горизонтальные вспомогательные линии строго перпендикулярно стрелке направления долевой нити: верхнюю — на половину высоты проймы, нижнюю — посредине между проймой и линией талии (1). Разрезать выкройки по вычерченным линиям, подложить полосы бумаги строго горизонтально и приклеить их. Вверху выкройка раздвигается на 1/3 от искомого числа, а внизу — на 2/3 (2). Обратите внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити лежала на одной прямой линии. Для упрощения процесса корректировки можно вычертить на полосах бумаги горизонтальные линии совмещения.

● Чтобы рукав хорошо сидел, его выкройку также следует изменить в верхней трети оката на 1/3 от искомого числа сантиметров (3). Рукав с плоским окатом расширяется по бокам на искомое число сантиметров (4).

● **Модели с рельефными швами или рукавами реглан**

Сложить соответствующие детали выкройки вместе и склеить. Вычертить вспомогательные линии на половину высоту проймы и посредине между проймой и линией талии, выкройки разрезать (5) и подклеить бумажные полосы — см. выше.

● **Модели с вертикальными вытачками**

Перед корректированием выкройки заложить вытачку. Удобнее всего рассечь выкройку строго горизонтально от бокового края до вершины вытачки, разрезать ее по боковой линии вытачки (6) и приклеить край вытачки (7). Затем удлинить выкройку так, как рассказывается выше. Теперь вернуть все обратно: отклеить край вертикальной вытачки и склеить края вытачки на груди.

Прибавить менее 1,5 см

● Прибавку производить только по нижней вспомогательной линии (посредине между проймой и линией талии). Пройма и окат рукава остаются без изменений.



НАРИСУЕМ — БУДЕМ ШИТЬ!



© 2006 Издательство “Энне Бурда ГмбХ и К°”, Ам Кестендамм 2, 77652 Оффенбург, ФРГ. Все модели охраняются авторским правом, запрещающим их производство на продажу. © Издательский дом “Бурда”. Перевод с немецкого языка, 2006.